


MODELO SERIADA 9º LIBERAÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO OFEMDMPSR

❖ **Explicação:** Para disponibilizar os produtos a serem utilizados na produção, é necessária a liberação dos produtos no almoxarifado. Nesta etapa, o almoxarifado recebe o relatório contendo os produtos da ordem de fabricação e libera todos os produtos para a execução.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Produção**.



➤ Primeiramente deve ser cadastrado o operador, para isso acesse: **Arquivo > Operador**.



- Para realizar este cadastro informe o (1) **Código** (Deverá ser exatamente igual ao nome de usuário de acesso ao sistema), informe a (2) **Função** do operador que está sendo cadastrado, no campo (3) **Nome** informe o nome do operador que está sendo cadastrado. No campo (4) **Local** informar o local de armazen./produção que este operador terá permissão para liberar material. (Obs.: Os locais são inseridos no sistema através de cadastro próprio no módulo Estoque. Caso o operador tiver permissão para liberar materiais de outros locais, deverá ser realizado um cadastro para cada local). Clique no ícone do “Disquete” para salvar.

Cadastro de operador - JOTEC - jtofue38_1 - Mozilla Firefox
172.161.28/cgi-bin/jtofue38.exe

1 Código

2 Função

3 Nome

4 Local

Inclusão

Alteração

- Em seguida clique no botão: **L-Liberação de material kanban.**

Menu do controle de fabricação - JOTEC - jtofm01 - 0000048 - Mozilla Firefox
172.161.28/cgi-bin/jtofm01.exe?PROG=jtofue38

Supporte Eletrônico

Sistemas Arquivo Atualização Consulta Relatório PRODUÇÃO

Faturamento ✓
Serviços ✓
CRM - SAC ✓
Telemarketing ✓
EDI ✓
Mala Direta ✓

Supporte eletrônico
Treinamento
Melhorando sua empresa

O-Ordem de fabricação S-Rastreabilidade do produto P-Produtos
B-Rel. Kanban M-Mapa da produção F-Menu Inicial
G-Gera apontamento K-Gera kanban
L-Liberação de material kanban N-Kanban por local

EMPRESA TESTE PRODUCAO E RASTREABILIDADE TECNICO 27/10/2015 RASTREABILIDADE

- Na tela que será aberta em seguida selecione o (1) **Local de retirada** e **Sublocal**, informe os campos para pesquisa, que poderá ser feita por (2) **Kanban**, **Local** ou **Produto de saída** e clique no ícone do **“Binóculo”**.

3

Local retirada: ALMOX Sublocal: ALM

Produto: Subproduto Quantidade U.M. CIL Local retir. Dt. retir. Lote

2

Kanban
Inicial: []
Final: 9999999999/9999

Local / sublocal de produção
Inicial: [] []
Final: zzzzzzzzzz zzz

Produto de saída
Inicial: []
Final: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Libera os materiais do local/sub local selecionados
 Libera os materiais de todos os locais de retirada do(s) kanban(s)
 Não libera materiais de locais produção com beneficiamento externo

Liberação de material - JOTEC - jtofae53 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtofae53.exe

Liberação de material

Liberação dos materiais do local/sublocal selecionados:
Selecionar esta opção para liberar somente os materiais dos kanbans referente ao local/sublocal selecionado.

Liberação dos materiais de todos os locais de retirada do(s) kanban(s):
Selecionar esta opção para liberar os materiais de todos os locais de retirada do Kanban, desde que o operador (almoxarife) esteja cadastrado nos locais/sublocais.

Não libera materiais de locais produção com beneficiamento externo:
Selecionar esta opção para não liberar os materiais com locais de produção que sejam de beneficiamento externo.

- Será gerada uma listagem com a relação dos materiais a serem liberados. Selecione os materiais que deverão ser liberados e clique em **OK**.

3

Local retirada: ALMOX Sublocal: ALM

Produto	Subproduto	Quantidade	U.M.	CIL	Local retir.	Dt. retir.	Lote
Kanb:	9/0001	PRODUTO		1,00000			
001				1,00000	150000033		
001				1,00000	150000034		
M.P			UND	150000012	ALMOX		ALM 123456
M.P 2			UND	150000025	ALMOX		ALM 12345

Kanban
Inicial: 0000000000000000
Final: 9999999999/9999

Local / sublocal de produção
Inicial: [] []
Final: zzzzzzzzzz zzz

Produto de saída
Inicial: []
Final: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Libera os materiais do local/sub local selecionados
 Libera os materiais de todos os locais de retirada do(s) kanban(s)
 Não libera materiais de locais produção com beneficiamento externo

Liberação de material - JOTEC - jtofae53_1 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtofae53.exe

- Depois disso o kanban passará para o status **“Iniciado”**, indicando que o processo de fabricação do produto foi iniciado.